


## ابزار ویرایش بخیه

با انتخاب این ابزار، می‌توان بخیه‌ها را ویرایش کرد. این ابزار را انتخاب کنید و بر روی دوخت مورد نظر **Click** کنید. مسیر انتخاب شده به شکل زیر دیده خواهد شد:



علامت بعلاوه محل فرود سوزن را نشان می‌دهد. همچنین مشخصات مسیر دوخت در **Property Bar** بشکل زیر در اختیار شما قرار می‌گیرد.



در باره نحوه بکار گیری فرامین و پارامترهای **Property Bar** توضیحات لازم داده خواهد شد.

برای انتخاب موضوع توسط ابزار ویرایش بخیه، تنها کافیست بر روی مسیر مورد نظر، **Click** کنید. چنانچه دوخت‌های مسیر دار (تمامی دوخت‌ها غیر از دوخت **Manual Stitch**) را با استفاده از این ابزار ویرایش کنید، پارامتر **Auto Stitch Generation** را روی آن مسیر غیر فعال خواهد کرد (این پارامتر در پنجره **Properties** در صفحه **Status** قرار دارد). در این صورت، بخیه‌های آن موضوع دیگر از روی مسیرش تولید نخواهند شد و از **Stitch processor** (پردازشگر بخیه) برای این کار استفاده می‌شود، در یک چنین وضعیتی، اگر مسیر را با ابزار ویرایش مسیر **Path Editing**، ویرایش کنید، بخیه‌ها تغییر نخواهند کرد و هنگام کوچک یا بزرگ کردن موضوع، بخیه‌ها به کمک **Stitch Processor** کم و زیاد می‌شوند چون شما عمداً بخیه تولید شده از روی مسیر را تغییر داده‌اید. برای بازگرداندن خاصیت تولید اتوماتیک بخیه از روی مسیر، کافیست پارامتر **Auto Stitch Generation** را دوباره فعال کنید.

برای انتخاب بخیه، روش‌های زیر را می‌توان بکار گرفت:

**Click**  
با **Click** کردن بر روی بخیه مورد نظر، آن بخیه برای ویرایش انتخاب می‌شود.

**Double - Click**  
کردن بر روی یک بخیه، تمامی بخیه‌ها انتخاب می‌شوند.