



با زدن کلید **[ESC]**، تمامی بخیه‌های انتخاب شده از حالت انتخاب خارج می‌شوند.

Click + Drag

از این روش برای باز کردن یک کادر مربع مستطیل و انتخاب بخیه‌هایی که درون کادر قرار دارند استفاده میشود. برای این کار روی تصویر جایی که روی بخیه‌ای نباشد، **Click** کرده و در حالیکه کلید سمت چپ ماوس را پایین نگه داشته‌اید، **Drag** کنید و کادر را به اندازه لازم باز کنید تا بخیه‌های مورد نظر شما بطور کامل درون کادر قرار گیرند، کلید ماوس را رها کنید تا بخیه‌ها انتخاب شوند.

[SHIFT] + Click + Drag

این روش مانند روش **Shift - Drag** عمل می‌کند، با این تفاوت که آن بخیه‌هایی که درون کادر قرار دارند و انتخاب نشده‌اند، انتخاب میشوند و آن بخیه‌هایی که درون کادر قرار دارند و انتخاب شده‌اند، از انتخاب خارج می‌شوند.

[CTRL] + Click

از این روش برای باز کردن یک محدوده و انتخاب بخیه‌هایی که درون محدوده قرار دارند استفاده میشود. برای این کار کلید **[CTRL]** را پایین نگه دارید و روی تصویر با **Click** کردن یک محدوده مشخص کنید (بعد از اولین **Click** می‌توانید کلید **[CTRL]** را رها کنید)، می‌توانید حتی با **Drag** کردن محدوده را تعیین کنید. بعد از پایان تعیین محدوده، **Double-Click** کنید تا از این حالت خارج شوید. مانند روش **Click - Drag**، بخیه‌ها انتخاب خواهند شد.

[SHIFT] + [CTRL] + Click

این روش مانند روش **Ctrl - Click** عمل می‌کند، با این تفاوت که آن بخیه‌هایی که درون محدوده قرار دارند و انتخاب نشده‌اند، انتخاب میشوند و آن موضوعاتی که درون محدوده قرار دارند و انتخاب شده‌اند، از انتخاب خارج می‌شوند.



با زدن این کلید، مکان‌نمای بخیه (علامت بعلاوه) یک بخیه به جلو میرود.



با زدن این کلید، مکان‌نمای بخیه (علامت بعلاوه) یک بخیه به عقب میرود.



با زدن این کلید، مکان‌نمای بخیه (علامت بعلاوه) ده بخیه به جلو میرود.