

PAGE UP



با زدن این کلید، مکان‌نمای بخیه (علامت بعلاوه) ده بخیه به عقب میرود.

END

با زدن این کلید، مکان‌نمای بخیه (علامت بعلاوه) به آخرین بخیه منتقل می‌شود.

HOME

با زدن این کلید، مکان‌نمای بخیه (علامت بعلاوه) به آخرین بخیه منتقل می‌شود.

SHIFT + ( یا )

بخیه بعدی یا قبلی را به انتخاب قبلی، اضافه یا از حالت انتخاب خارج میکند درست مثل بلوک کردن متن (در برنامه Note Pad).

SHIFT + ( یا )

ده بخیه بعدی یا قبلی را به انتخاب قبلی، اضافه یا از حالت انتخاب خارج میکند درست مثل بلوک کردن متن (در برنامه Note Pad).

اعمال تغییرات بر روی بخیه‌ها (**Stitch Editing**)

برای جابجایی، بخیه‌های مورنظر نظر را انتخاب کنید، با **Click** و **Drag** کردن بر روی یک بخیه براحت آنرا جابجا کنید.

برای پاک کردن بخیه، کلید **DEL** را بزنید.