





**CTRL** با پایین نگه داشتن این کلید می توان محل بخیه جدید را در راستای عمودی یا افقی نسبت به نقطه قبلی، تعیین نمود. توجه داشته باشید که برای این کار باید ماوس را به راستای افق یا عمود نزدیک کنید و در محل مناسب **Left-Click** کنید.

**ALT** با پایین نگه داشتن این کلید، و **Left-Click** کردن بر روی بخیه‌ها، آن نقاط را می توان مجدداً به عنوان محل بخیه جدید انتخاب کرد (اتصال بخیه جدید به یکی از بخیه‌های قبلی).


**F11** با زدن این کلید و **Left-Click** کردن بر روی بخیه یا **node** های مسیرهای دیگر، آن نقاط را می توان مجدداً به عنوان محل بخیه جدید انتخاب نمود (اتصال بخیه جدید به یکی از بخیه‌های دوخت‌های دیگر).


 باززدن این کلید یا انتخاب  از روی **Property Tool Bar**، آخرین بخیه ایجاد شده حذف می شود.


**INS** باززدن این کلید یا انتخاب  از روی **Property Tool Bar**، یک بخیه درست بین بخیه حاضر و بخیه قبلی آن ایجاد می شود.

 با زدن این کلید، محل بخیه حاضر یک بخیه به عقب بر میگردد.



 با زدن این کلید، محل بخیه حاضر یک بخیه به جلو میرود.

 با زدن این کلید، محل بخیه حاضر ده بخیه به عقب بر می گردد.

 با زدن این کلید، محل بخیه حاضر ده بخیه به جلو می رود.

**HOME** با زدن این کلید، محل بخیه حاضر به اولین بخیه منتقل می شود.

**END** با زدن این کلید، محل بخیه حاضر به آخرین بخیه منتقل می شود.