



## E Stitch دوخت دندان موشی



برای اجرای این دستور، بر روی آیکون  **Click** کنید. حال مسیر دوخت را همانگونه که در بخش رسم مسیر توضیح داده شد، رسم کنید.

برای پایان کار کلید **(Space Bar)** را بزنید. در اینجا می‌توانید پهنای دندان موشی را با حرکت دادن ماوس و در نهایت با **Click** کردن مشخص کنید. چنانچه نمی‌توانید پهنای دندان موشی را به این روش مشخص کنید، کلید **[ESC]** را بزنید.

برای تغییر پارامترهای دوخت، پنجره **Properties** را با **Click** بر روی  فعال کنید.



### Run Length طول بخیه راسته دوزی روی مسیر را تعیین می‌کند. مقدار این پارامتر بین 0.1 تا 12.7

میلی متر است.



### E Length طول بخیه دندان موشی را تعیین می‌کند. مقدار این پارامتر بین 0.1 تا 12.7 میلی متر است.

